

Manuální instalace a aktivace programu MATLAB bez připojení k internetu

- pro licence typu *Individual a Designated Computer*

(určeno pro verzi R2013b a starší)

INSTALACE PROGRAMU MATLAB:


Instalaci můžete spustit:

a) z **instalačního DVD**



b) pomocí **instalačních souborů** stažených ze stránek MathWorks

- Instalační soubory stáhnete dle návodu "*Stažení instalačních souborů pro MATLAB a jeho nastavení z internetu*" na stránce <http://www.humusoft.cz/matlab/support/>


Spusťte instalaci MATLABu.



Zvolte typ instalace bez připojení k internetu.




Pro manuální instalaci a aktivaci je nutné získat instalační klíč FIK (File Installation Key) a licenční soubor (licence.lic). Tyto údaje se generují na základě informací o Vašem počítači, operačním systému... Zvolte proto možnost „I do not have the File Installation Key“.




Údaje označené fialovým obdélníkem zkopírujte do mailu a pošlete na info@humusoft.cz. Zajistíme vygenerování potřebných údajů pro instalaci (FIK a licence.lic) a údaje pošleme zpět na Váš e-mail. Do mailu rovněž uveďte číslo (Site ID) Vaší licence, případně jméno držitele licence.

Pozor.: V případě instalace licence typu *Individual* je třeba specifikovat jméno uživatelského účtu v operačním systému, ze kterého bude MATLAB spouštěn. Pokud jste spustili instalaci z jiného účtu (např. administrator, root, apod.), pošlete nám ještě jméno účtu, ze kterého bude MATLAB spouštěn.



Po obdržení instalačního klíče FIK (File Installation Key) a licenčního souboru (licence.lic) můžete pokračovat v instalaci ...




Po obdržení FIK a license.lic zvolte „I have the File Installation Key for my license“.




Do prázdného pole vložte požadovaný FIK, který jste od nás obdržel(a) e-mailem.



Zadejte složku, kam bude MATLAB nainstalován.




Souhrnné informace o instalaci.




Informace o průběhu instalace ...

AKTIVACE VAŠÍ LICENCE:


Po instalaci programu MATLAB je třeba aktivovat Vaši licenci.
(bez aktivace není možné MATLAB spustit)



Zvolte položku *Activate MATLAB*.



Zvolte aktivaci bez připojení k internetu.



Do prázdného pole zadejte cestu k souboru license.lic, který jste od nás obdržel(a) e-mailem.

